

AUTOR: DGITA	DATA: 2003-02-07	VERSÃO: 1.1
<i>NCTS/NSTI</i> <i>Novo Sistema do Trânsito Informatizado</i> ❖ <i>STADA – Trânsito</i> ❖ <i>Guia de implementação</i> <i>das mensagens EDI</i>		
<i>CUSRES/PT028A</i> ❖ ACEITAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO ❖		
<i>UN/EDIFACT</i> <i>W3C/XML</i>		

ÍNDICE

1.	ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM PT028A – ACEITAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO	4
2.	ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM CUSRES/PT028A (UN/EDIFACT)	5
2.1.	DIAGRAMA DE ÁRVORE	8
2.2.	SEGMENTOS UTILIZADOS	9
2.2.1.	<i>UNH[1] – Início da mensagem</i>	10
2.2.2.	<i>BGM[2] – NRM/MRN - N.º de referência do movimento</i>	11
2.2.3.	<i>DTM[3] – Data de aceitação da declaração</i>	12
2.2.4.	<i>LOC[6] – Identificação da Estância Aduaneira de Partida</i>	13
2.2.5.	<i>Grupo 1: NAD[9] – Operador responsável principal</i>	14
2.2.6.	<i>Grupo 3: RFF[12] – NRL/LRN – N.º de referência local</i>	15
2.2.7.	<i>UNT[52] – Fim da mensagem</i>	15
3.	ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT028A	16
3.1.	DTD DA MENSAGEM XML/PT028A	18



1. ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM **PT028A** – ACEITAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO

CASA	NOME DOS BLOCOS	O/C/F	OCORRÊNCIAS	REGRAS E CONDIÇÕES
	<u>MENSAGEM PT028A</u>	O	1x	
	--- <u>CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT028A</u>	O	1x	
	--- <u>OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL</u>	O	1x	
	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA</u>	O	1x	

2. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM **CUSRES/PT028A** (UN/EDIFACT)

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	MENSAGEM PT028A	O	1x			
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		UNB[0].S001.0001 = UNOC
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		UNB[0].S001.0002 = 3
	Identificação do emissor	O	an..35			UNB[0].S002.0004
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			UNB[0].S002.0007
	Identificação do receptor	O	an..35			UNB[0].S003.0010
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			UNB[0].S003.0007
	Data de preparação	O	n6			UNB[0].S004.0017 = YYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			UNB[0].S004.0019 = HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i>)	O	an..14			UNB[0].0020 UNZ[53].0020
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			UNB[0].S005.0022
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			UNB[0].S005.0025
	Referência da aplicação	O	an..14			UNB[0].0026 = PT028A
	Prioridade	F	a1			UNB[0].0029
	Pedido de confirmação	F	n1	27		UNB[0].0031 = 0/1
	Identificação fiscal do emissor	O	an..35			UNB[0].0032
	Indicador de testes	F	n1	27		UNB[0].0035 = 0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			UNH[1](S009.0065= CUSRES)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).0062 UNT[52].0062
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		UNH[1](S009.0065= CUSRES)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).S009.0057 = PT028A



CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Referência de acesso comum	F	an..35			UNH[1](S009.0065= CUSRES)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).0068
	N.º sequencial da mensagem	F	n..2			UNH[1](S009.0065= CUSRES)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).S010.0070
	Primeira e última transferência	F	a1	28		UNH[1](S009.0065= CUSRES)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).S010.0073 = F/L
	--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT028A	O	1x			
7	NRL/LRN - N.º de referência local (Único por declaração)	O	an..22			RFF[12](C506.1153= ABE).C506.1154
	NRM/MRN – N.º de referência do movimento	O	an18			BGM[2](1225= 11).C106.1004
	Data de aceitação da declaração	O	n8			DTM[3](C507.2005= 148).C507.2380
	--- OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL	O	1x			
	Nome	C	an..35		C160	NAD[9](3035= AF).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C160	NAD[9](3035= AF).C059.3042#1
	Código postal	C	an..9		C160	NAD[9](3035= AF).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C160	NAD[9](3035= AF).3164
	País (Código)	C	a2	8	C160	NAD[9](3035= AF).3207
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[9](3035= AF).3229 = PT
	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17			NAD[9](3035= AF).C082.3039
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA	O	1x			
	N.º de referência	O	an8			LOC[6](3227= 118).C517.3225

Legenda:

a) CASA:

- ❖ Número da casa do DAU.

b) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome do dados ou grupo de dados.

c) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

d) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).

e) LISTA DE CÓDIGOS:

- ❖ Lista de códigos permitidos nas mensagens. Consultar as Listas de Códigos (Vertentes Funcional e Técnica).

f) REGRAS E CONDIÇÕES:


- ❖ Número da regra ou condição que os dados devem respeitar. Consultar o Guia de Implementação das Mensagens EDI - Definições Gerais.

g) MAPEAMENTO EDIFACT:

- ❖ Exemplo: **FTX[11](4451=ABL).C108.4440#2**
 - **11** → Indica a posição na mensagem EDIFACT;
 - **C108** → Elemento composto;
 - **4440** → Elemento;
 - **ABL** → Qualificador do elemento 4451;
 - **#2** → Segundo elemento de dados.

2.1. DIAGRAMA DE ÁRVORE


MENSAGEM CUSRES/PT028A



2.2. SEGMENTOS UTILIZADOS

MENSAGEM CUSRES/PT028A	
SEGMENTO	DESCRIÇÃO
UNB	Ver: <i>Definições Gerais</i>
UNH[1]	Início da mensagem
BGM[2]	NRM/MRN - N.º de referência do movimento
DTM[3]	Data de aceitação da declaração
LOC[6]	Identificação da Estância Aduaneira de partida
NAD[9]	Operador responsável principal
RFF[12]	NRL/LRN – N.º de referência local
UNT[52]	Fim de mensagem
UNZ	Ver: <i>Definições Gerais</i>

2.2.1. UNH[1] – Início da mensagem




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT028A			Lista de Códigos
UNH[1]	CABEÇALHO DA MENSAGEM, M, 1x			INÍCIO DA MENSAGEM, O, 1x			
0062	N.º de referência da mensagem	M	an..14	N.º de referência da mensagem	O	an..14	
S009	IDENTIFICADOR DA MENSAGEM	M					
0065	Tipo de mensagem EDIFACT	M	an..6	“CUSRES”	O	an..6	
0052	Código de versão de mensagem	M	an..3	“D”	O	an..3	
0054	Número do directório da mensagem	M	an..3	“96B”	O	an..3	
0051	Entidade de controlo	M	an..2	“UN”	O	an..2	
0057	Código do subconjunto da mensagem EDIFACT	C	an..6	“PT028A”	O	an..6	60
0068	Referência de acesso comum	C	an..35	Referência de acesso comum	F	an..35	
S010	ESTADO DA TRANSFERÊNCIA	C					
0070	Sequência das transferências	M	n..2	N.º sequencial da mensagem	O	n..2	
0073	Primeira e última transferência	C	a1	Primeira e última transferência	F	a1	28

EXEMPLO:

UNH+00021112530000+CUSRES:D:96B:UN:PT028A+1'

2.2.2. BGM[2] – NRM/MRN - N.º de referência do movimento




NORMA EDIFACT			MENSAGEM CUSRES/PT028A			Lista de Códigos
BGM[2]	INÍCIO DA MENSAGEM, M, 1x		NRM/MRN - N.º DE REFERÊNCIA DO MOVIMENTO, O, 1x			
C002	NOME DO DOCUMENTO/MENSAGEM	C				
1001	Código do nome do documento/mensagem	C	an..3		-	-
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3		-	-
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3		-	-
1000	Nome do documento/mensagem	C	an..35			
C106	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO/MENSAGEM	C			-	-
1004	N.º do documento/mensagem	C	an..35	NRM/MRN - N.º de referência do movimento	O	an18
1056	Versão	C	an..9		-	-
1060	N.º da revisão	C	an..6		-	-
1225	CÓDIGO DA FUNÇÃO DA MENSAGEM	C	an..3	"11"	O	an..3
4343	CÓDIGO DO TIPO DE RESPOSTA	C	an..3		-	-

EXEMPLO:

BGM++02PT00034000000170+11'

2.2.3. DTM[3] – Data de aceitação da declaração




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT028A			Lista de Códigos
DTM[3]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			DATA DE ACEITAÇÃO DA DECLARAÇÃO, O, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/periodo	M	an..3	“148”	O	an..3	
2380	Data/hora/periodo	C	an..35	Data de aceitação da declaração	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/periodo	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+148:20020102'

2.2.4. LOC[6] – Identificação da Estância Aduaneira de Partida




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT028A			Lista de Códigos
LOC[6]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA, O, 1x			
3277	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"118"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	N.º de referência	O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+118+PT000040'

2.2.5. Grupo 1: NAD[9] – Operador responsável principal




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT028A			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 9x						
NAD[9]	NAME AND ADDRESS, C, 9x			OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL, O, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'AF'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	C	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	C	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	C	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	C	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (Código)	C	a2	8

EXEMPLO:

NAD+AF+++PAPAPANNOUIOANNIS+AVENUESYGROU22+ATHENS+AA++BE'

2.2.6. Grupo 3: RFF[12] – NRL/LRN – N.º de referência local




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT028A			Lista de Códigos
G03	Grupo 3, C, 999x						
RFF[12]	REFERÊNCIA, M, 1x			NRL/LRN – N.º DE REFERÊNCIA LOCAL, O, 1x			
C506	REFERÊNCIA	M			O		
1153	Qualificador da referência	C	an..3	“ABE”			
1154	Número da referência	C	an..35	NRL/LRN – N.º de referência local	O	an..22	
1156	N.º de linha	C	an..6	-			
4000	N.º da versão da referência	C	an..35	-			

EXEMPLO:

RFF+ABE:ALFA0001'

2.2.7. UNT[52] – Fim da mensagem



NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT028A			Lista de Códigos
UNT[52]	MESSAGE TRAILER, M, 1 x			FIM DA MENSAGEM, O, 1x			
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	n..6	Número de segmentos da mensagem	O	n..6	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14	N.º de referência da mensagem	O	an..14	

EXEMPLO:

UNT+9+REF345'

3. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT028A

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	MENSAGEM PT028A	O	1x					
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		SynIdeMES1	UNOC	
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		SynVerNumMES2	3	
	Identificação do emissor	O	an..35			MesSenMES3		Login acesso ao NSTI Web
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			SenIdeCodQuaMES4		
	Identificação do receptor	O	an..35			MesRecMES6	DGAIEC	
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			RecIdeCodQuaMES7		
	Data de preparação	O	n6			DatOfPreMES9		YYYYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			TimOfPreMES10		HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i>)	O	an..14			IntConRefMES11		N.º sequencial do ficheiro XML
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			RecRefMES12		
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			RecRefQuaMES13		
	Referência da aplicação	O	an..14			AppRefMES14	NSTI XML	
	Prioridade	F	a1			PriMES15		
	Pedido de confirmação	F	n1	27		AckReqMES16		0/1
	Identificação fiscal do emissor	O	an..35			ComAgrIdMES17		NIF do representante
	Indicador de testes	F	n1	27		TesIndMES18		0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			MesIdeMES19		



CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		MesTypMES20	PT028A	
	Referência de acesso comum	F	an..35			ComAccRefMES21		
	N.º sequencial da mensagem	F	n..2			MesSeqNumMES22		
	Primeira e última transferência	F	a4	28		FirAndLasTraMES23		F/L
	--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT028A	O	1x					
7	NRL/LRN - N.º de referência local (Único por declaração)	O	an..22			RefNumHEA4		
	NRM/MRN – N.º de referência do movimento	O	an18			DocNumHEA5		
	Data de aceitação da declaração	O	n8			AccDatHEA158		
	--- OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL	O	1x					
	Nome	C	an..35		C160	NamPC17		
	Rua e número	C	an..35		C160	StrAndNumPC122		
	Código postal	C	an..9		C160	PosCodPC123		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C160	CitPC124		
	País (Código)	C	a2	8	C160	CouPC125		
	NAD (LNG - Código de língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGPC	PT	
	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17			TINPC159		
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA	O	1x					
	N.º de referência	O	an8			RefNumEPT1		

3.1. DTD da Mensagem XML/PT028A

```
<!-- Node: MENSAGEM -->
<!ELEMENT CC028A (SynIdeMES1, SynVerNumMES2, MesSenMES3, SenIdeCodQuaMES4?, MesRecMES6,
RecldeCodQuaMES7?, DatOfPreMES9, TimOfPreMES10, IntConRefMES11, RecRefMES12?, RecRefQuaMES13?,
AppRefMES14?, PriMES15?, AckReqMES16?, ComAgrIdMES17?, TesIndMES18?, MesIdeMES19, MesTypMES20,
ComAccRefMES21?, HEAHEA, TRAPRIPC1, CUSOFFDEPEPT)>

<!-- Node: CABEÇALHO - OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT028A -->
<!ELEMENT HEAHEA (RefNumHEA4, DocNumHEA5, AccDatHEA158)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL -->
<!ELEMENT TRAPRIPC1 (NamPC17?, StrAndNumPC122?, PosCodPC123?, CitPC124?, CouPC125?, NADLNGPC?,
TINPC159?)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA -->
<!ELEMENT CUSOFFDEPEPT (RefNumEPT1)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificador de sintaxe -->
<!ELEMENT SynIdeMES1 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Número da versão da sintaxe -->
<!ELEMENT SynVerNumMES2 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificação do emissor -->
<!ELEMENT MesSenMES3 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Qualificador do código da identificação do emissor -->
<!ELEMENT SenIdeCodQuaMES4 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificação do receptor -->
<!ELEMENT MesRecMES6 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Qualificador do código da identificação do receptor -->
<!ELEMENT RecldeCodQuaMES7 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Data de preparação -->
<!ELEMENT DatOfPreMES9 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Hora de preparação -->
<!ELEMENT TimOfPreMES10 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Número de referência de controlo de transferência -->
<!ELEMENT IntConRefMES11 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Referência do receptor/palavra passe -->
<!ELEMENT RecRefMES12 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Qualificador da referência do receptor/palavra passe -->
<!ELEMENT RecRefQuaMES13 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Referência da aplicação -->
<!ELEMENT AppRefMES14 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Prioridade -->
<!ELEMENT PriMES15 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Pedido de confirmação -->
<!ELEMENT AckReqMES16 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificação fiscal do emissor -->
<!ELEMENT ComAgrIdMES17 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Indicador de testes -->
<!ELEMENT TesIndMES18 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Número de referência da mensagem -->
<!ELEMENT MesIdeMES19 (#PCDATA)>
```

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Tipo de mensagem** -->
<!ELEMENT MesTypMES20 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência de acesso comum** -->
<!ELEMENT ComAccRefMES21 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **NRL/LRN - N.º de referência local** -->
<!ELEMENT RefNumHEA4 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **NRM/MRN - N.º de referência do movimento** -->
<!ELEMENT DocNumHEA5 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Data de aceitação da declaração** -->
<!ELEMENT AccDatHEA158 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Nome** -->
<!ELEMENT NamPC17 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Rua e número** -->
<!ELEMENT StrAndNumPC122 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Código postal** -->
<!ELEMENT PosCodPC123 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Cidade (Localidade)** -->
<!ELEMENT CitPC124 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **País (Código)** -->
<!ELEMENT CouPC125 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **NAD (LNG - Código de língua)** -->
<!ELEMENT NADLNGPC (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **TIN/NIO - N.º de identificação do operador** -->
<!ELEMENT TINPC159 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA** - Leaf: **N.º de referência** -->
<!ELEMENT RefNumEPT1 (#PCDATA)>