

AUTOR: DGITA	DATA: 2003-02-18	VERSÃO: 1.0
<i>NCTS/NSTI</i> <i>Novo Sistema do Trânsito Informatizado</i> ❖ <i>STADA – Trânsito</i> ❖ <i>Guia de implementação</i> <i>das mensagens EDI</i>		
<i>CUSRES/PT062A</i> ❖ REJEIÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ❖		
<i>UN/EDIFACT</i> <i>W3C/XML</i>		

ÍNDICE

1. ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM PT062A – REJEIÇÃO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA	4
2. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM CUSRES/PT062A (UN/EDIFACT)	5
2.1. DIAGRAMA DE ÁRVORE	9
2.2. SEGMENTOS UTILIZADOS	10
2.2.1. <i>UNH[1] – Início da mensagem</i>	11
2.2.2. <i>BGM[2] – NRM/MRN - N.º de referência do movimento</i>	12
2.2.3. <i>DTM[3] – Datas</i>	13
2.2.3.1. DTM[3] - Data do pedido de autorização de saída.....	13
2.2.3.2. DTM[3] - Data da rejeição do pedido de autorização de saída	13
2.2.4. <i>FTX[4] – Texto livre</i>	14
2.2.4.1. FTX[4] – Motivo de rejeição do pedido de autorização de saída.....	14
2.2.4.2. FTX[4] – Dados relativos ao erro	15
2.2.4.3. FTX[4] – Valor do atributo original.....	15
2.2.5. <i>LOC[6] – Identificação da Estância Aduaneira de partida</i>	17
2.2.6. <i>GIS[7] – Pedido de autorização de saída (Indicador)</i>	18
2.2.7. <i>Grupo 1: NAD[9] – Operador responsável principal</i>	19
2.2.8. <i>UNT[52] – Fim da mensagem</i>	20
3. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT062A	21
3.1. DTD DA MENSAGEM PT062A.....	24



1. ESTRUTURA GERAL DA MENSAGEM **PT062A** – REJEIÇÃO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA

CASA	NOME DOS BLOCOS	OCORRÊNCIAS	O/C/F	REGRAS E CONDIÇÕES
	<u>MENSAGEM PT062A</u>	1x	O	
	--- <u>CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT054A + PT062A</u>	1x	O	
	--- <u>OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL</u>	1x	O	
	--- <u>ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA</u>	1x	O	
	--- <u>ERRO FUNCIONAL</u> ¹	999x	C	R123

¹ Respeita aos dados da PT054A que não estejam correctos ou que estão em falta

2. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM **CUSRES/PT062A** (UN/EDIFACT)

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	MENSAGEM PT062A	O	1x			
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		UNB[0].S001.0001 = UNOC
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		UNB[0].S001.0002 = 3
	Identificação do emissor	O	an..35			UNB[0].S002.0004
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			UNB[0].S002.0007
	Identificação do receptor	O	an..35			UNB[0].S003.0010
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			UNB[0].S003.0007
	Data de preparação	O	n6			UNB[0].S004.0017 = YYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			UNB[0].S004.0019 = HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i>)	O	an..14			UNB[0].0020 UNZ[53].0020
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			UNB[0].S005.0022
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			UNB[0].S005.0025
	Referência da aplicação	O	an..14			UNB[0].0026 = NSTI EDI
	Prioridade	F	a1			UNB[0].0029
	Pedido de confirmação	F	n1	27		UNB[0].0031 = 0/1
	Identificação fiscal do emissor	O	an..35			UNB[0].0032
	Indicador de testes	F	n1	27		UNB[0].0035 = 0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			UNH[1](S009.0065= CUSRES)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).0062 UNT[52].0062



CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		UNH[1](S009.0065= CUSRES)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).S009.0057 = PT062A
	Referência de acesso comum	F	an..35			UNH[1](S009.0065= CUSRES)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).0068
	N.º sequencial da mensagem	F	n..2			UNH[1](S009.0065= CUSRES)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).S010.0070
	Primeira e última transferência	F	a1	28		UNH[1](S009.0065= CUSRES)(S009.0052= D)(S009.0054= 96B)(S009.0051= UN).S010.0073 = F/L
	--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PTA54A + PT062A	O	1x			
	NRM/MRN – N.º de referência do movimento	O	an18			BGM[2](1225= 11).C106.1004
	Pedido de autorização de saída (Indicador)	O	n1	27		GIS[7](C529.1131= 148).C529.7365
	Data do pedido de autorização de saída	O	n8			DTM[3](C507.2005= 261).C507.2380
	Data da rejeição do pedido de autorização de saída	O	n8			DTM[3](C507.2005= 204).C507.2380
	Motivo da rejeição do pedido de autorização de saída	F	an..350			FTX[4](4451= ACD).C108.4440#1
	Motivo da rejeição do pedido de autorização de saída (LNG código da língua)	F	a2	12	TR0099	FTX[4](4451= ACD).3453
	--- OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL	O	1x			
	Nome	C	an..35		C160	NAD[9](3035= AF).C080.3036#1
	Rua e número	C	an..35		C160	NAD[9](3035= AF).C059.3042#1
	Código postal	C	an..9		C160	NAD[9](3035= AF).3251
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C160	NAD[9](3035= AF).3164
	País (código)	C	a2	8	C160	NAD[9](3035= AF).3207
	NAD (LNG código da língua)	F	a2	12	TR0099	NAD[9](3035= AF).3229
	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17		R174	NAD[9](3035= AF).C082.3039



CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	MAPEAMENTO EDIFACT
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA	O	1x			
	N.º de referência	O	an8			LOC[6](3227= 118).C517.3225
	--- ERRO FUNCIONAL	C	999x			
	Tipo de erro	O	n2	49		FTX[4](4451= AAO).C107.4441
	Erro (<i>Error pointer</i>)	O	an..210			FTX[4](4451= AAO).C108.4440#1
	Motivo do erro	F	an..6			FTX[4](4451= AAO).C108.4440#4
	Valor do atributo original	F	an..140			FTX[4](4451= AAP).C108.4440#1

Legenda:

a) CASA:

- ❖ Número da casa usada no DAU.

b) GRUPOS E DADOS:

- ❖ Nome do dados ou grupo de dados.

c) O/C/F:

- ❖ Descrição do estado dos dados:
 - **O** – Obrigatório;
 - **C** – Condicionado;
 - **F** – Facultativo.

d) TIPO:

- ❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:
 - **an** → alfanumérico;
 - **n** → numérico;
 - **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
 - **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
 - **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).

e) LISTA DE CÓDIGOS:

- ❖ Lista de códigos permitidos nas mensagens. Consultar as Listas de Códigos (Vertentes Funcional e Técnica).

f) REGRAS E CONDIÇÕES:


- ❖ Número da regra ou condição que os dados devem respeitar. Consultar o Guia de Implementação das Mensagens EDI - Definições Gerais.

g) MAPEAMENTO EDIFACT:

- ❖ Exemplo: **FTX[11](4451=ABL).C108.4440#2**
 - **11** → Indica a posição na mensagem EDIFACT;
 - **C108** → Elemento composto;
 - **4440** → Elemento;
 - **ABL** → Qualificador do elemento 4451;
 - **#2** → Segundo elemento de dados.

2.1. DIAGRAMA DE ÁRVORE


MENSAGEM CUSRES/PT062A



2.2. SEGMENTOS UTILIZADOS

MENSAGEM CUSRES/PT062A	
SEGMENTO	DESCRIÇÃO
UNB	Ver: <i>Definições Gerais</i>
UNH[1]	Início da mensagem
BGM[2]	NRM/MRN - N.º de referência do movimento
DTM[3]	Data do pedido de autorização de saída Data da rejeição do pedido de autorização de saída
FTX[4]	Motivo da rejeição do pedido de autorização de saída Dados relativos ao erro Valor do atributo original
LOC[6]	Identificação da Estância Aduaneira de partida
GIS[7]	Pedido de autorização de saída (Indicador)
NAD[9]	Operador responsável principal
UNT[52]	Fim de mensagem
UNZ	Ver: <i>Definições Gerais</i>

2.2.1. UNH[1] – Início da mensagem




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
UNH[1]	CABEÇALHO DA MENSAGEM, M, 1x			INÍCIO DA MENSAGEM, O, 1x			
0062	N.º de referência da mensagem	M	an..14	N.º de referência da mensagem	O	an..14	
S009	IDENTIFICADOR DA MENSAGEM	M					
0065	Tipo de mensagem EDIFACT	M	an..6	“CUSRES”	O	an..6	
0052	Código de versão de mensagem	M	an..3	“D”	O	an..3	
0054	Número do directório da mensagem	M	an..3	“96B”	O	an..3	
0051	Entidade de controlo	M	an..2	“UN”	O	an..2	
0057	Código do subconjunto da mensagem EDIFACT	C	an..6	“PT062A”	F	an..6	60
0068	Referência de acesso comum	C	an..35	Referência de acesso comum	F	an..35	
S010	ESTADO DA TRANSFERÊNCIA	C					
0070	Sequência das transferências	M	n..2	N.º sequencial da mensagem	O	n..2	
0073	Primeira e última transferência	C	a1	Primeira e última transferência	F	a1	28

EXEMPLO:

UNH+00021112530000+CUSRES:D:96B:UN:PT062A+1'

2.2.2. BGM[2] – NRM/MRN - N.º de referência do movimento




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
BGM[2]	INÍCIO DA MENSAGEM, M, 1x		NRM/MRN - N.º DE REFERÊNCIA DO MOVIMENTO, O, 1x				
C002	NOME DO DOCUMENTO/MENSAGEM	C					
1001	Código do nome do documento/mensagem	C	an..3		-	-	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3		-	-	
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3		-	-	
1000	Nome do documento/mensagem	C	an..35				
C106	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO/MENSAGEM	C			-	-	
1004	N.º do documento/mensagem	C	an..35	NRM/MRN - N.º de referência do movimento	O	an18	
1056	Versão	C	an..9		-	-	
1060	N.º da revisão	C	an..6		-	-	
1225	CÓDIGO DA FUNÇÃO DA MENSAGEM	C	an..3	"11"	O	an..3	
4343	CÓDIGO DO TIPO DE RESPOSTA	C	an..3		-	-	

EXEMPLO:

BGM++02PT00034000000170+11'

2.2.3. DTM[3] – Datas



2.2.3.1. DTM[3] - Data do pedido de autorização de saída

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
DTM[3]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			DATA DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA, O, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/período	M	an..3	“261”	O	an..3	
2380	Data/hora/período	C	an..35	Data do pedido de autorização de saída	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/período	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+261:20030202'


2.2.3.2. DTM[3] - Data da rejeição do pedido de autorização de saída

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
DTM[3]	DATA/HORA/PERÍODO, C, 15x			DATA DA REJEIÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA, O, 1x			
C507	DATA/HORA/PERÍODO	M					
2005	Qualificador de data/hora/período	M	an..3	“204”	O	an..3	
2380	Data/hora/período	C	an..35	Data da rejeição do pedido de autorização de saída	O	n8	
2379	Qualificador de formato de data/hora/período	C	an..3	-			

EXEMPLO:

DTM+204:20030202'

2.2.4. FTX[4] – Texto livre



2.2.4.1.FTX[4] – Motivo de rejeição do pedido de autorização de saída

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
FTX[117]	FREE TEXT, C, 9999x			MOTIVO DA REJEIÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA, F, 1x			
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'ACD'	O	an..3	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-			
C107	TEXT REFERENCE	C					
4441	Free text identification	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	Motivo da rejeição do pedido de autorização de saída	O	an..350	
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	Motivo da rejeição do pedido de autorização de saída (LNG código da língua)	F	a2	12

EXEMPLO:

FTX+ACD++++Motivo da rejeição do pedido de autorização de saída+PT'

2.2.4.2.FTX[4] – Dados relativos ao erro

NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
FTX[117]	FREE TEXT, C, 9999x			ERRO FUNCIONAL, C, 999x			
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'AAO'	O	an..3	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-			
C107	TEXT REFERENCE	C					
4441	Free text identification	M	an..17	Tipo de erro	O	n2	49
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	Erro (<i>Error pointer</i>)	O	an..210	
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	Motivo do Erro	F	an..6	
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	-			

EXEMPLO:

FTX+AAO+01+Erro:::Motivo do erro'

2.2.4.3.FTX[4] – Valor do atributo original


NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
FTX[117]	FREE TEXT, C, 9999x			ERRO FUNCIONAL, C, 999x			
4451	TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	'AAP'	O	an..3	
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	-			
C107	TEXT REFERENCE	C		-			
4441	Free text identification	M	an..17	-			
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C108	TEXT LITERAL	C					
4440	Free text	C	an..70	Valor do atributo original	O	an..140	
4440	Free text	C	an..70	-- Continuação (70 caracteres)			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
4440	Free text	C	an..70	-			
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	-			



EXEMPLO:

FTX+AAP+++Valor do atributo original'

2.2.5. LOC[6] – Identificação da Estância Aduaneira de partida




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
LOC[6]	IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR/LOCAL, C, 99x			ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA, O, 1x			
3227	QUALIFICADOR DE LUGAR/LOCAL	M	an..3	"118"	O	an..3	
C517	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL	C					
3225	Identificação de lugar/local	C	an..25	N.º de referência	O	an8	
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3224	Lugar/local	C	an..70	-			
C519	LOCAL RELACIONADO N.º 1	C					
3223	Identificação do lugar/local relacionado N.º 1	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3222	Lugar/local relacionado N.º 1	C	an..70	-			
C553	LOCAL RELACIONADO N.º 2	C					
3233	Identificação do lugar/local relacionado N.º 2	C	an..25	-			
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	-			
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
3232	Lugar/local relacionado N.º 2	C	an..70	-			
5479	CÓDIGO RELACIONAL	C	an..3	-			

EXEMPLO:

LOC+118+PT000040'

2.2.6. GIS[7] – Pedido de autorização de saída (Indicador)




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
GIS[7]	INDICADOR GERAL, C, 25x			PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA (INDICADOR), O, 1x			
C529	INDICADOR DE PROCESSAMENTO	M					
7365	Código de indicador de processamento	M	an..3	Pedido de autorização de saída (Indicador)	O	n1	27
1131	Qualificador da lista de códigos	C	an..3	'148'	O	an..3	
3055	Código da entidade responsável pela lista de códigos	C	an..3	-			
7187	Identificação do tipo de processamento	C	an..17	-			

EXEMPLO:

GIS+ 1:148'

2.2.7. Grupo 1: NAD[9] – Operador responsável principal




NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
G01	Grupo 1, C, 9x						
NAD[9]	NAME AND ADDRESS, C, 9x			OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL, O, 1x			
3035	PARTY QUALIFIER	M	an..3	'AF'	O	an..3	
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C					
3039	Party id. identification	M	an..35	TIN - N.º de identificação do operador	O	an..17	
1131	Code list qualifier	C	an..3	-			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	-			
C058	NAME AND ADDRESS	C					
3124	Name and address line	M	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
3124	Name and address line	C	an..35	-			
C080	PARTY NAME	C					
3036	Party name	M	an..35	Nome	C	an..35	
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3036	Party name	C	an..35	-			
3045	Party name format, coded	C	an..3	-			
C059	STREET	C					
3042	Street and number/p.o. box	M	an..35	Rua e número	C	an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3042	Street and number/p.o. box	C	an..35	-			
3164	CITY NAME	C	an..35	Cidade (Localidade)	C	an..35	
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	NAD (LNG código da língua)	F	a2	12
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	Código postal	C	an..9	
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	País (código)	C	a2	8

EXEMPLO:

NAD+AF+++PAPAPANNOUIOANNIS+AVENUESYGROU22+ATHENS+AA++BE'

2.2.8. UNT[52] – Fim da mensagem



NORMA EDIFACT				MENSAGEM CUSRES/PT062A			Lista de Códigos
UNT[52]	MESSAGE TRAILER, M, 1 x			FIM DA MENSAGEM, O, 1x			
0074	NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	n..6	Número de segmentos da mensagem	O	an..3	
0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14	N.º de referência da mensagem	O	an..14	

EXEMPLO:

UNT+10+REF345'

3. ESTRUTURA DETALHADA DA MENSAGEM XML/PT062A

CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	MENSAGEM PT062A	O	1x					
	Identificador de sintaxe	O	a4	21		SynIdeMES1	UNOC	
	Número da versão da sintaxe	O	n1	22		SynVerNumMES2	3	
	Identificação do emissor	O	an..35			MesSenMES3		Login acesso ao NSTI Web
	Qualificador do código da identificação do emissor	F	an..4			SenIdeCodQuaMES4		
	Identificação do receptor	O	an..35			MesRecMES6	DGAIEC	
	Qualificador do código da identificação do receptor	F	an..4			RecIdeCodQuaMES7		
	Data de preparação	O	n6			DatOfPreMES9		YYYYMMDD
	Hora de preparação	O	n4			TimOfPreMES10		HHMM
	N.º de referência de controlo da transferência (ICR - <i>Interchange control reference</i>)	O	an..14			IntConRefMES11		N.º sequencial do ficheiro XML
	Referência do receptor/palavra passe	F	an..14			RecRefMES12		
	Qualificador da referência do receptor/palavra passe	F	an2			RecRefQuaMES13		
	Referência da aplicação	O	an..14			AppRefMES14	NSTI XML	
	Prioridade	F	a1			PriMES15		
	Pedido de confirmação	F	n1	27		AckReqMES16		0/1
	Identificação fiscal do emissor	O	an..35			ComAgrIdMES17		NIF do representante
	Indicador de testes	F	n1	27		TesIndMES18		0/1
	N.º de referência da mensagem	O	an..14			MesIdeMES19		
	Tipo de mensagem	O	an..6	60		MesTypMES20	PT062A	



CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Referência de acesso comum	F	an..35			ComAccRefMES21		
	N.º sequencial da mensagem	F	n..2			MesSeqNumMES22		
	Primeira e última transferência	F	a1	28		FirAndLasTraMES23		F/L
	--- CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PTA54A + PT062A	O	1x					
	NRM/MRN – N.º de referência do movimento	O	an18			DocNumHEA5		
	Pedido de autorização de saída (Indicador)	O	n1	27		RelReqHEA105		
	Data do pedido de autorização de saída	O	n8			RelReqDatHEA154		YYYYMMDD
	Data da rejeição do pedido de autorização de saída	O	n8			DatOfRelReqRejHEA155		YYYYMMDD
	Motivo da rejeição do pedido de autorização de saída	F	an..350			RelReqRejReaHEA278		
	Motivo da rejeição do pedido de autorização de saída (LNG código da língua)	F	a2	12	TR0099	RelReqRejReaHEA278LNG	PT	
	--- OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL	O	1x					
	Nome	C	an..35		C160	NamPC17		
	Rua e número	C	an..35		C160	StrAndNumPC122		
	Código postal	C	an..9		C160	PosCodPC123		
	Cidade (Localidade)	C	an..35		C160	CitPC124		
	País (código)	C	a2	8	C160	CouPC125		
	NAD (LNG código da língua)	F	a2	12	TR0099	NADLNGPC	PT	
	TIN - N.º de identificação do operador	F	an..17		R174	TINPC159		
	--- ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA	O	1x					
	N.º de referência	O	an8			RefNumEPT1		
	--- ERRO FUNCIONAL	C	999x					



CASA	GRUPOS E DADOS	O/C/F	TIPO	Lista de Códigos	Regras e Condições	TAGS XML	VALORES	OBSERVAÇÕES
	Tipo de erro	O	n2	49		ErrTypER11		
	Erro (<i>Error pointer</i>)	O	an..210			ErrPoiER12		
	Motivo do erro	F	an..6			ErrReaER13		
	Valor do atributo original	F	an..140			OriAttValER14		

3.1. DTD DA MENSAGEM PT062A

```
<!-- Node: MENSAGEM -->
<!ELEMENT CC062A (SynIdeMES1, SynVerNumMES2, MesSenMES3, SenIdeCodQuaMES4?,
MesRecMES6, RecldeCodQuaMES7?, DatOfPreMES9, TimOfPreMES10, IntConRefMES11, RecRefMES12?,
RecRefQuaMES13?, AppRefMES14?, PriMES15?, AckReqMES16?, ComAgrIdMES17?, TesIndMES18?,
MesIdeMES19, MesTypMES20, ComAccRefMES21?, MesSeqNumMES22?, FirAndLasTraMES23?, HEAHEA,
TRAPRIPC1, CUSOFFDEPEPT, FUNERRER1*)>

<!-- Node: CABEÇALHO – OPERAÇÃO DE TRÂNSITO PT054A + PT062A -->
<!ELEMENT HEAHEA (DocNumHEA5, RelReqHEA105, RelReqDatHEA154, DatOfRelReqRejHEA155,
RelReqRejReaHEA278?, RelReqRejReaHEA278LNG?)>

<!-- Node: OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL -->
<!ELEMENT TRAPRIPC1 (NamPC17?, StrAndNumPC122?, PosCodPC123?, CitPC124?, CouPC125?,
NADLNGPC?, TINPC159?)>

<!-- Node: ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA -->
<!ELEMENT CUSOFFDEPEPT (RefNumEPT1)>

<!-- Node: ERRO FUNCIONAL -->
<!ELEMENT FUNERRER1 (ErrTypER11, ErrPoiER12, ErrReaER13?, OriAttValER14?)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificador de sintaxe -->
<!ELEMENT SynIdeMES1 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Número da versão da sintaxe -->
<!ELEMENT SynVerNumMES2 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificação do emissor -->
<!ELEMENT MesSenMES3 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Qualificador do código da identificação do emissor -->
<!ELEMENT SenIdeCodQuaMES4 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificação do receptor -->
<!ELEMENT MesRecMES6 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Qualificador do código da identificação do receptor -->
<!ELEMENT RecldeCodQuaMES7 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Data de preparação -->
<!ELEMENT DatOfPreMES9 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Hora de preparação -->
<!ELEMENT TimOfPreMES10 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Número de referência de controlo de transferência -->
<!ELEMENT IntConRefMES11 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Referência do receptor/palavra passe -->
<!ELEMENT RecRefMES12 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Qualificador da referência do receptor/palavra passe -->
<!ELEMENT RecRefQuaMES13 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Referência da aplicação -->
<!ELEMENT AppRefMES14 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Prioridade -->
<!ELEMENT PriMES15 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Pedido de confirmação -->
<!ELEMENT AckReqMES16 (#PCDATA)>

<!-- Node: MENSAGEM - Leaf: Identificação fiscal do emissor -->
<!ELEMENT ComAgrIdMES17 (#PCDATA)>
```


<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Indicador de testes** -->
<!ELEMENT TesIndMES18 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número de referência da mensagem** -->
<!ELEMENT MesIdeMES19 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Tipo de mensagem** -->
<!ELEMENT MesTypMES20 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Referência de acesso comum** -->
<!ELEMENT ComAccRefMES21 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Número sequencial da mensagem** -->
<!ELEMENT MesSeqNumMES22 (#PCDATA)>

<!-- Node: **MENSAGEM** - Leaf: **Primeira e última transferência** -->
<!ELEMENT FirAndLasTraMES23 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **NRM/MRN - N.º de referência do movimento** -->
<!ELEMENT DocNumHEA5 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Pedido de autorização de saída (Indicador)** -->
<!ELEMENT RelReqHEA105 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Data do pedido de autorização de saída** -->
<!ELEMENT RelReqDatHEA154 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Data da rejeição do pedido de autorização de saída** -->
<!ELEMENT DatOfRelReqRejHEA155 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Motivo da rejeição do pedido de autorização de saída** -->
<!ELEMENT RelReqRejReaHEA278 (#PCDATA)>

<!-- Node: **CABEÇALHO** - Leaf: **Motivo da rejeição do pedido de autorização de saída (LNG código da língua)** -->
<!ELEMENT RelReqRejReaHEA278LNG (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Nome** -->
<!ELEMENT NamPC17 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Rua e número** -->
<!ELEMENT StrAndNumPC122 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Código postal** -->
<!ELEMENT PosCodPC123 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **Cidade (Localidade)** -->
<!ELEMENT CiiPC124 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **País (Código)** -->
<!ELEMENT CouPC125 (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **NAD (LNG - código da língua)** -->
<!ELEMENT NADLNGPC (#PCDATA)>

<!-- Node: **OPERADOR RESPONSÁVEL PRINCIPAL** - Leaf: **TIN - N.º de identificação do operador** -->
<!ELEMENT TINPC159 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ESTÂNCIA ADUANEIRA DE PARTIDA** - Leaf: **N.º de referência** -->
<!ELEMENT RefNumEPT1 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ERRO FUNCIONAL** - Leaf: **Tipo de erro** -->
<!ELEMENT ErrTypER11 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ERRO FUNCIONAL** - Leaf: **Erro (Error Pointer)** -->
<!ELEMENT ErrPoiER12 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ERRO FUNCIONAL** - Leaf: **Motivo do erro** -->
<!ELEMENT ErrReaER13 (#PCDATA)>

<!-- Node: **ERRO FUNCIONAL** - Leaf: **Valor do atributo original** -->
<!ELEMENT OriAttValER14 (#PCDATA)>